



Streckkoder på mätare

– koppla och använda i TF-appen

Lathund, Vitec Energiuppföljning

Reviderad: 2025-10-07

Innehållsförteckning

Bakgrund.....	3
Syfte.....	3
Förse mätaren med en streckkod.....	4
Tips för att arbeta med streckkoder.....	4
Koppla streckkoden till mätaren i Vitec Energiuppföljning	4
Radera streckkoden på en mätare.....	7
Använda streckkoden vid mätaravläsning.....	8

Bakgrund

Syfte

Denna lathund syftar till att beskriva hur man kopplar mätare till streckkoder i Vitec Energiuppföljning och därefter använder streckkoderna för att identifiera mätare när man ska göra en mätaravläsning i appen Teknisk Förvaltning.

Förse mätaren med en streckkod

Vitec har inget eget verktyg för att skapa och skriva ut streckkoder. Här finns dock många verktyg på nätet som kan användas. Ett exempel är Code-128 på <https://barcode.tec-it.com/> som kan skapa en sekvens av streckkoder som kan skrivas ut på etiketter. En del mätare har redan en streckkod som sitter på mätaren, som också kan kopplas till Vitec Energiuppföljning.


Tips för att arbeta med streckkoder

Det finns inga begränsningar för vilket nummer som streckkoden ska ha, så länge som det inte finns flera mätare som har samma streckkod. När det gäller streckkodens placering, kan det vara lättare att läsa av koden om den är belyst. Det kan också vara en fördel att placera streckkoden på väggen vid mätaren i stället för på själva mätaren. Då behöver man inte sätta upp och koppla en ny streckkod efter ett mätarbyte. Det är också lättare att först sätta upp en streckkod vid mätaren och därefter koppla streckkoden till rätt mätare i Vitec Energiuppföljning. Då behöver man inte hålla ordning på vilken streckkod som hör till vilken mätare och försäkra sig om att rätt kod har hamnat vid rätt mätare.


Koppla streckkoden till mätaren i Vitec Energiuppföljning

Kopplingen mellan streckkoden och mätaren i Vitec Energiuppföljning görs i mätaravläsningsappen. Det går bara att koppla mätare som man är avläsare för, eftersom det bara är dessa mätare som är synliga i appen.

Uppdatera mätarlistan.



Om mätaren inte syns i mätarlistan, kan det bero på att listan är filtrerad. I så fall, säkerställ att filtret är inställt på 'Visa mätare' – 'Alla' och uppdatera listan igen.



Tryck på streckkod ikonen i menyraden.



Ta en bild på koden med mobiltelefonen eller surfplattan. Här underlättar det om bilden blir skarp och tydlig.

Nu sker en genomsökning av mätarna i databasen, och om det inte finns någon annan mätare som redan har fått exakt samma streckkod uppmanas du att välja en mätare för att spara streckkoden. Klicka på 'OK' för att gå vidare och välj ut rätt mätare i listan.

Välj mätare

Strekkoden hittades inte bland
de till appen hämtade mätarna.

14147968

Välj en mätare i listan för att
spara streckkoden



Du får nu bekräfta att du vill spara streckkoden på den valda mätaren. Här finns också möjligheten att avbryta kopplingen mellan mätaren och streckkoden, ifall något har blivit fel. Klicka på ✓ för att genomföra kopplingen och ⊗ för att avbryta.

Information

Vill du spara streckkoden till den
valda mätaren?
EI 02 Granövägen 15-23

☐


☒

Att mätaren är kopplad till en streckkod visas i mätarlistan med en symbol.

Fastighet [Avläsare: Victor Vitec] 44 Stockholm 1		
Mätplats	Mätpunktsnamn EI 02 Granövägen 15-23	
Mätarkommentar		

Radera streckkoden på en mätare

För att radera streckkoden så öppnar du mätaren i appen på samma sätt som om du skulle göra en avläsning. Alternativet att radera streckkoden finns nu i menyraden i nederkanten.



14:26 85%

← Avläsning ⚙️

Mätarinformation ^

Fastighet
19 Amerika 2

Mätplats Mätpunktsnamn
AC 0162 Östergatan
22

Noteringar på mätare (0) v

Bilder och dokument (0) v

Föreg avläsningsdatum 2024-07-01 Mätarnummer
Odefinierad

Föregående avläsning 9.59 Förväntad mätarställning
13.22

Förbrukning Enhet
Avläses 1 - 15 Aug MWh

Avläsningskommentar

Radera Avbryt Hem Nästa

Använda streckkoden vid mätaravläsning

Streckkoden kan användas för att öppna rätt mätare när du ska göra en avläsning i appen. När du står i huvudmenyn (på startsidan för mätaravläsningsappen), väljer du streckkoden i menyraden och fotograferar streckkoden med kameran. Om det går att hitta en mätare där du har behörighet att göra en avläsning, och som har denna streckkod registrerad, öppnas rätt mätare på skärmen. Då kan avläsningen göras precis som vanligt.

